


Installationsanleitung Standard von



© Copyright für Dokumentation und Programme

ABC SOFT Planungsprogramme GmbH

Kipsdorfer Straße 110
D-01277 Dresden
+49 / 351 / 41 888 777 (Büro)
+49 / 351 / 41 888 779 (Fax)
info@abcsoft.eu

Geschäftsführer: Christoph Scholz

<http://www.abcsoft.eu>

Stand: 06.03.2015

Vorwort: In dieser Kurzanleitung geht es um die Installation und Erstkonfiguration des Programms ABC SOFT UFD (Update-Fernwartung-Diagnose). Erläuterungen zur Bedienung entnehmen Sie bitte der UFD Kurzanleitung.


1. Installation

Schritt 1 (Installation):

Die Installation geschieht auf allen Betriebssystemen gleich. Bei der Auslieferung des Produktes SPO wird ein Installer mitgeschickt, welcher unter **Verwendung von lokalen Adminrechten** die komplette Installation von UFD durchführt (setup-abcsoft-ufd.exe). Dieser Assistent ist selbsterklärend, weshalb in diesem Dokument nur auf die wichtigsten Formulare eingegangen wird.

Lizenzvereinbarungen:

In diesem Fenster müssen die Lizenzvereinbarungen akzeptiert werden. Ohne die entsprechende Auswahl wird das Programm UFD nicht installiert. Treffen Sie bitte die Auswahl „Ich akzeptiere die Vereinbarung“ und klicken Sie auf „Weiter“.



Im nächsten Formular wird durch Klick auf „Installieren“ das Programm ABC SOFT UFD kopiert und der Grundeinrichtungsassistent gestartet.

Schritt 2 (Grundeinrichtung UFD):

Nach der Installation wird automatisch der Grundeinrichtungsassistent gestartet. Dieser führt Sie in 5 Schritten durch die wichtigsten Einstellungen von ABC SOFT UFD. Alle Einstellungen sind auch später über das Einstellungsformular noch möglich.

Punkt 2 (Lizenzzugang):


In diesem Fenster werden die Lizenzzugangsdaten eingetragen. Diese bestehen aus einem Benutzer und dem dazugehörigen Passwort. Diese Daten haben Sie per Mail durch den ABC Support erhalten. Da über die Zugangsdaten die komplette Lizenzierung durchgeführt wird, sind ohne diese keine Installationen oder Updates der SPO Programme möglich. Auch ein Start von SPE, SPM oder VPM ab Version 6.5 ist nicht möglich. Sollten keine solchen Daten vorhanden sein, können Sie auch ohne diese fortfahren. Dabei ist nach Fertigstellung des Einstellungsassistenten aber keine weitere SPO Programminstallation möglich.

Punkt 3 (Autostart):

Hier haben Sie die Möglichkeit die folgenden Grundverhaltensweisen von UFD zu aktivieren. Ist beispielsweise das Häkchen „Beim Start automatisch auf Updates prüfen“ gesetzt, so wird während eines späteren Programmstartes geprüft ob Updates vorhanden sind, diese werden aber nicht sofort installiert. Es wird eine Info auf dem Desktop ausgegeben und der Benutzer kann entscheiden wie er weiter vorgehen möchte. Der letzte Punkt „Prüfung auf nicht installierte ABC SOFT Programme“ bewirkt, dass nach der Fertigstellung dieses Assistenten sofort nach nicht vorhandenen SPO Programmen gesucht wird. Auch die Installation dieser ist dann möglich. Damit diese Funktion durchgeführt werden kann sind funktionsfähige Lizenzzugangsdaten erforderlich (siehe dazu Punkt 2).


Punkt 4 (Startpasswort):

Hier ist es möglich die Startpasswörter „ALLER“ SPO Programme (Version > 6.5) mit einem Mal einzurichten. Die Passwörter können später für alle Programme auch einzeln nachkorrigiert oder entfernt werden. Das Fortfahren ohne Änderungen ist ebenfalls möglich.




Punkt 5 (Fertigstellen):

Nun werden alle eingestellten Informationen noch einmal kurz zusammengefasst und mit Klick auf „Fertigstellen“ durchgeführt.



Nach dem Grundeinrichtungsassistent - Fertigstellung der Installation:

Nach der Fertigstellung des Grundeinrichtungs- assistenten wird nun der Installer beendet. Dabei kann ausgewählt werden, ob UFD direkt gestartet werden soll oder nicht. Ist in Punkt 3 das Häkchen „Prüfung auf nicht installierte ABC SOFT Programme“ aktiviert worden, so wird nach Start von UFD automatisch geprüft, ob es noch nichtvorhandene SPO Programmen gibt. Diese können im nächsten Schritt dann installiert und genutzt werden.



Hinweise zur Bedienung entnehmen Sie bitte der ABC SOFT UFD Kurzanleitung.

2. Anmerkungen vom Support

Systemvoraussetzungen ABC SOFT UFD:

Betriebssystem:	Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1 (vergleichbarer Terminalserver ist möglich)
Arbeitsspeicher:	1GB oder mehr
Prozessor:	Pentium 1GHz oder besser
Bildschirmauflösung:	1024x768 (XGA)
Farbtiefe:	16Bit

Vielen Dank für's Lesen! Der ABC SOFT Planungsprogramme Support wünscht Ihnen viel Erfolg und hofft weiterhin auf gute Zusammenarbeit!